

Firmware:

Web-IO 2x/8x termometro

Tipo 57603

Firmware corrente

| Data | Modifiche e commenti | Revisione |
|------------|--|---|
| 08.03.2006 | <ul style="list-style-type: none"> Problema nella routine di memorizzazione risolto | 1.47 / 1.25 ZIP Download |

Firmware precedente

| Data | Modifiche e commenti | Revisione |
|------------|---|----------------------------|
| 02.01.2006 | <ul style="list-style-type: none"> Problema con la funzione "allarme ad attivazione unica" nell'allarme eliminato Gestione dell'interrogazione DNS migliorata | 1.47 / 1.23 auf Anfrage |
| 20.05.2005 | <ul style="list-style-type: none"> Ampliamento per nuove funzioni WuTility Risposta upload XML adattata Rilevamento di una nuova porta HTTP dopo l'upload XML mediante il WuTility realizzato Problema con intervallo logger eliminato | 1.45 / 1.22 auf Anfrage |
| 26.04.2005 | <ul style="list-style-type: none"> Porta HTTP con varie possibilità di configurazione Registrazione dei dati senza link possibile Problema con elaborazione anno bisestile eliminato | 1.45 / 1.21 auf Anfrage |
| 23.12.2004 | <ul style="list-style-type: none"> Problema di interoperabilità con alcuni server DHCP eliminato L'assegnazione/modifica dell'indirizzo IP con WuTility è possibile anche con indirizzo IP > 0.0.0.0 (solo in combinazione con WuTility dalla versione 2.61) Ciclo continuo nell'assegnazione IP seriale e nell'indicazione di "-1" eliminato | 1.44 / 1.20 auf Anfrage |
| 25.10.2004 | <ul style="list-style-type: none"> Problema nella gestione della memoria eliminato | 1.42 / 1.20 auf Anfrage |
| 15.09.2004 | <ul style="list-style-type: none"> Correzioni ottiche | 1.41 / 1.18 auf Anfrage |
| 11.08.2004 | <ul style="list-style-type: none"> Gli allarmi ad attivazione unica sono stati attivati due volte e ripetuti ogni 45 giorni Gli indirizzi IP non sono stati accettati durante l'upload XML, se la loro lunghezza superava i 14 caratteri | 1.40 / 1.18 auf Anfrage |
| 07.05.2004 | <ul style="list-style-type: none"> Errori d'ortografia eliminati Ottimizzazione della gestione interna del buffer | 1.39 / 1.17 auf Anfrage |
| 31.03.2004 | <ul style="list-style-type: none"> Isteresi d'allarme aggiunta Alarm Clear Message aggiunto Trigger di allarme "Sensor lost" aggiunto <p>Attenzione: modifica nella configurazione XML!</p> | 1.38 / 1.16 auf Anfrage |
| 23.02.2004 | <ul style="list-style-type: none"> Funzione Reset hardware mediante web browser aggiunta Assegnazione seriale di indirizzo IP, maschera di sottorete e gateway possibile Password amm. separata dalla stringa community (read & write) Struttura del menu del sistema nella MIB SNMP liberamente configurabile Trappola avvio a freddo o avvio a caldo inseribile <p>Attenzione: modifica nella configurazione XML!</p> | 1.37 / 1.15 auf Anfrage |
| 29.12.2003 | <ul style="list-style-type: none"> Emissione dei valori di misura dalla ROM migliorata | 1.36 / 1.13 auf Anfrage |
| 21.11.2003 | <ul style="list-style-type: none"> Funzione di taratura aggiunta Visualizzazione dei superamenti dei valori limite nel datalogger realizzata Funzione di allarme client TCP realizzata Invio del file CSV possibile | 1.36 / 1.12 auf Anfrage |
| 31.10.2003 | <ul style="list-style-type: none"> Problema con Java-Applet eliminato | 1.36 / 1.10 auf Anfrage |
| 27.10.2003 | <ul style="list-style-type: none"> Problema nella gestione della memoria del datalogger eliminato | 1.36 / 1.09 auf Anfrage |
| 15.10.2003 | <ul style="list-style-type: none"> Firmware incl. istruzioni e MIB privata relativi all'apparecchio. Funzione datalogger aggiunta. Dopo una perdita di tensione i valori di misura vengono conservati. | 1.36 / 1.08 auf Anfrage |

| Data | Modifiche e contenuti implementato. | Revisione |
|------------|--|----------------------------|
| | • Comunicazione interna accelerata. | |
| 12.08.2003 | • Problemi durante il download XML eliminati | 1.33 / 1.07 auf Anfrage |



Saremo lieti di fornirvi una consulenza personalizzata!

Wiesemann & Theis
GmbH
Porschestr. 12
42279 Wuppertal
Tel.: +49 202/2680-110 (Lun-Ven. 8-17)
Fax: +49 202/2680-265
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, con riserva di errori e modifiche: poiché possono verificarsi errori, nessuna nostra informazione deve essere utilizzata senza essere stata verificata. Vi preghiamo di comunicarci tutti gli errori o gli equivoci che avete rilevato in modo tale che possiamo riconoscerli ed eliminarli quanto prima.

[Protezione dei dati](#)