

Firmware:

Web-Thermo-Hygrograph

Typ 57606

Aktuelle Firmware

Datum	Änderungen und Kommentare	Revision
27.07.2006	<ul style="list-style-type: none"> • CSV-Anhang Mail: Data since last report hinzugefügt: Sendet nur die Daten, welche seit dem letzten Report aufgenommen wurden. • Community String: TRAP hinzugefügt • Speicherung der Daten überarbeitet <p>Achtung! Sollten Sie dieses Gerät mit der Ursprungsfirmware 1.xx / 1.24 oder früher, bzw. vor Juni 2005 bezogen haben, muss das Gerät für dieses Update eingesendet werden, da die Kalibrierung neu vorgenommen werden muss.</p>	1.50 / 1.36 ZIP Download

Ältere Firmware

Datum	Änderungen und Kommentare	Revision
25.04.2006	<ul style="list-style-type: none"> • Delta T Auswertung, Zeitbasis korrigiert <p>Achtung! Sollten Sie dieses Gerät mit der Ursprungsfirmware 1.xx / 1.24 oder früher, bzw. vor Juni 2005 bezogen haben, muss das Gerät für dieses Update eingesendet werden, da die Kalibrierung neu vorgenommen werden muss.</p>	1.49 / 1.35 auf Anfrage
03.04.2006	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassung der Alarmauslösung Sensor-Lost • HTML-Formulare überarbeitet • Problem behoben: Delta-T Alarmauslösung <p>Achtung! Sollten Sie dieses Gerät mit der Ursprungsfirmware 1.xx / 1.24 oder früher, bzw. vor Juni 2005 bezogen haben, muss das Gerät für dieses Update eingesendet werden, da die Kalibrierung neu vorgenommen werden muss.</p>	1.49 / 1.34 auf Anfrage
16.02.2006	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassung der CRON Auswertung mit Wildcards • Anpassung der Erkennung verschiedener Hardware-Revisionen <p>Achtung! Sollten Sie dieses Gerät mit der Ursprungsfirmware 1.xx / 1.24 oder früher, bzw. vor Juni 2005 bezogen haben, muss das Gerät für dieses Update eingesendet werden, da die Kalibrierung neu vorgenommen werden muss.</p>	1.48 / 1.32 auf Anfrage
12.01.2006	<ul style="list-style-type: none"> • Problem mit Java-Applet behoben <p>Achtung! Sollten Sie dieses Gerät mit der Ursprungsfirmware 1.xx / 1.24 oder früher, bzw. vor Juni 2005 bezogen haben, muss das Gerät für dieses Update eingesendet werden, da die Kalibrierung neu vorgenommen werden muss.</p>	1.47 / 1.30 auf Anfrage
02.01.2006	<ul style="list-style-type: none"> • Problem in Alarm-Routine beseitigt • CRON-Syntax für Alarmer hinzugefügt • Problem im DNS-Handling behoben <p>Achtung! Sollten Sie dieses Gerät mit der Ursprungsfirmware 1.xx / 1.24 oder früher bezogen haben, muss das Gerät für dieses Update eingesendet werden, da die Kalibrierung neu vorgenommen werden muss.</p>	1.47 / 1.29 auf Anfrage
28.07.2005	<ul style="list-style-type: none"> • FTP-Client-Funktion hinzugefügt <p>Achtung! Sollten Sie dieses Gerät mit der Ursprungsfirmware 1.xx / 1.24 oder früher bezogen haben, muss das Gerät für dieses Update eingesendet werden, da die Kalibrierung neu vorgenommen werden muss.</p>	1.45 / 1.26 auf Anfrage
27.05.2005	<ul style="list-style-type: none"> • Kalibrierung verbessert <p>Achtung! Sollten Sie dieses Gerät mit der Ursprungsfirmware 1.xx / 1.24 oder früher bezogen haben, muss das Gerät für dieses Update eingesendet werden, da die Kalibrierung neu vorgenommen werden muss.</p>	1.45 / 1.25 auf Anfrage

2005	Änderungen und Kommentare	Revision auf Anfrage
28.04.2005	<ul style="list-style-type: none"> • SMTP-Authentication realisiert: ESMTTP, POP3 before SMTP • DNS-Auflösung ohne Speichern sofort möglich • Fehler in "CheckConfig" Funktion werden als Link ausgegeben • Dynamische Source Ports für Client Prozesse 	1.45 / 1.23 auf Anfrage
28.01.2005	<ul style="list-style-type: none"> • Java-Applet überarbeitet • Aufzeichnung der Daten ohne Link implementiert • Kalenderfunktion überarbeitet • Kalibrierung überarbeitet 	1.44 / 1.22 auf Anfrage



Wir sind gerne persönlich für Sie da:

Wiesemann & Theis
GmbH
Porschestr. 12
42279 Wuppertal
Tel.: 0202/2680-110 (Mo-Fr. 8-17
Uhr)
Fax: 0202/2680-265
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, Irrtum und Änderungen vorbehalten: Da wir Fehler machen können, darf keine unserer Aussagen ungeprüft verwendet werden. Bitte melden Sie uns alle Ihnen bekannt gewordenen Irrtümer oder Missverständnisse, damit wir diese so schnell wie möglich erkennen und beseitigen können.

[Datenschutz](#)