

Firmware:

Termógrafo Web 2x

Tipo 57607

Firmware actual

Fecha	Cambios y comentarios	Revisión
08.07.2020	<ul style="list-style-type: none"> Los nuevos estándares de seguridad más estrictos (TLS1.2) son incompatibles con este soporte físico, por lo que se ha desactivado la transmisión codificada a la nube a fin de mantener el funcionamiento. 	1.92 ZIP Download

Firmware viejo

Fecha	Cambios y comentarios	Revisión
31.07.2017	<ul style="list-style-type: none"> Solucionado fallo en la configuración de fábrica <p>¡Antes de la descarga, por favor, compruebe si el aparato dispone de al menos la versión 1.60!</p>	1.91 auf Anfrage
07.07.2017	<ul style="list-style-type: none"> Solucionado error en acceso a la nube <p>¡Antes de la descarga, por favor, compruebe si el aparato dispone de al menos la versión 1.60!</p>	1.90 auf Anfrage
11.03.2015	<ul style="list-style-type: none"> Solucionado error en edición de CSV (representación de Celsius/Fahrenheit) Solucionado problema de compatibilidad con software de generaciones de hardware anteriores <p>¡Antes de la descarga, por favor, compruebe si el aparato dispone de al menos la versión 1.60!</p>	1.87 auf Anfrage
25.09.2014	<ul style="list-style-type: none"> Nuevo: Agregada funcionalidad para transmisión de mediciones a la nube de W&T MIB ampliado con parámetros actuales de configuración <p>¡Antes de la descarga, por favor, compruebe si el aparato dispone de al menos la versión 1.60!</p>	1.86 auf Anfrage
16.04.2014	<ul style="list-style-type: none"> Transferencia SSL/TLS estabilizada Login de usuario bloqueado/ esperando final de transferencia codificada Aumentado rendimiento del sistema aumentado, acelerado el acceso al navegador Realizadas correcciones de errores en la indicación gráfica de valores Nuevo: Envío de E-Mail con codificación SSL/TLS Nuevo: Firmware en dos idiomas: alemán/Inglés conmutables <p>¡Antes de la descarga, por favor, compruebe si el aparato dispone de al menos la versión 1.60!</p>	1.83 auf Anfrage
19.02.2014	<ul style="list-style-type: none"> Revisados códigos de intermitencia para acceso de emergencia/ Factory Default Reset Nuevo: Envío de E-Mail con codificación SSL/TLS Nuevo: Firmware en dos idiomas: alemán/Inglés conmutables <p>¡El Firmware 1.82 puede ser cargado en los equipos a partir de WuTility v3.82 o superior en los aparatos.</p> <p>¡Antes de la descarga, por favor, compruebe si el aparato dispone de al menos la versión 1.60!</p>	1.82 auf Anfrage
17.02.2014	<ul style="list-style-type: none"> Añadida entrada por contraseña para selección de idioma Nuevo: Envío de E-Mail con codificación SSL/TLS Nuevo: Firmware en dos idiomas: alemán/Inglés conmutables <p>El Firmware 1.81 sólo puede ser utilizado con WuTility v3.82 o superior en los aparatos.</p> <p>¡Antes de la descarga, por favor, compruebe si el aparato dispone de al menos la versión 1.60!</p>	1.81 auf Anfrage
12.02.2014	<ul style="list-style-type: none"> Nuevo: Envío de E-Mail con codificación SSL/TLS Nuevo: Firmware en dos idiomas: alemán/Inglés conmutables Solucionados los problemas de representación de valores negativos en la indicación gráfica. <p>Antes de actualizar a la versión 1.80 es obligatorio borrar todas las contraseñas del equipo, para que sea posible registrarse tras la actualización. Estas pueden ser asignadas de nuevo tras la actualización.</p> <p>El Firmware 1.80 sólo puede ser utilizado con WuTility v3.82 o superior en los aparatos.</p> <p>¡Antes de la descarga, por favor, compruebe si el aparato dispone de al menos la versión 1.60!</p>	1.80 auf Anfrage

Fecha	Cambios y comentarios	Revisión
03.09.2012	<ul style="list-style-type: none"> Solucionado error en Java-Applet Solucionados los problemas de arranque del aparato con logger de datos completo Problema solucionado: salida de archivos vacíos en caso de alarma en FTP Revisada resolución DNS múltiple en Mail Nuevo: Indicación de errores en la página de diagnóstico con sello de tiempo <p>El Firmware 1.75 sólo puede ser utilizado con WuTility v3.82 o superior en los aparatos. ¡Antes de la descarga, por favor, compruebe si el aparato dispone de al menos la versión 1.60!</p>	1.77 auf Anfrage
29.02.2012	<ul style="list-style-type: none"> Solucionado error en hoja de datos interna del aparato <p>El Firmware 1.75 sólo puede ser utilizado con WuTility v3.82 o superior en los aparatos. ¡Antes de la descarga, por favor, compruebe si el aparato dispone de al menos la versión 1.60!</p>	1.75 auf Anfrage
10.02.2012	<ul style="list-style-type: none"> Solucionado el problema con la funcionalidad DHCP <p>El Firmware 1.72 sólo puede ser utilizado con WuTility v3.82 o superior en los aparatos. ¡Antes de la descarga, por favor, compruebe si el aparato dispone de al menos la versión 1.60!</p>	1.73 auf Anfrage
27.06.2011	<ul style="list-style-type: none"> Correcciones en la alarma de prueba para alarmas gatilladas del temporizador Mail: autenticación en ESMTTP: mayor buffer de líneas Mail: falla el registro con nombres de servidores largos <p>El Firmware 1.72 sólo puede ser utilizado con WuTility v3.82 o superior en los aparatos. ¡Antes de la descarga, por favor, compruebe si el aparato dispone de al menos la versión 1.60!</p>	1.72 auf Anfrage
17.05.2011	<ul style="list-style-type: none"> Correcciones en Java-Applet Correcciones en la edición sincronizada para Timer-Trigger <p>El Firmware 1.71 sólo puede ser utilizado con WuTility v3.82 o superior en los aparatos. ¡Antes de la descarga, por favor, compruebe si el aparato dispone de al menos la versión 1.60!</p>	1.71 auf Anfrage
14.04.2011	<ul style="list-style-type: none"> Correcciones en BIOS de los aparatos Archivos Script actualizados para la página de inicio <p>El Firmware 1.70 sólo puede ser utilizado con WuTility v3.82 o superior en los aparatos. ¡Antes de la descarga, por favor, compruebe si el aparato dispone de al menos la versión 1.60!</p>	1.70 auf Anfrage
11.02.2011	<ul style="list-style-type: none"> Nuevo: Posibilidad de registrar los equipos (a partir de WuTility 3.85) Consulta de DNS ahora a través de TCP y UDP <p>El Firmware 1.69 sólo puede ser utilizado con WuTility v3.82 o superior en los aparatos. ¡Antes de la descarga, por favor, compruebe si el aparato dispone de al menos la versión 1.60!</p>	1.69 auf Anfrage
11.01.2011	<ul style="list-style-type: none"> Solucionado error en BIOS de los aparatos. Nuevo: Página Smart.htm para la visualización en Smartphones/móviles. Nuevo: Unidad conmutable entre °C, Fahrenheit y Kelvin. <p>El Firmware 1.68 sólo puede ser utilizado con WuTility v3.82 o superior en los aparatos. ¡Antes de la descarga, por favor, compruebe si el aparato dispone de al menos la versión 1.60!</p>	1.68 auf Anfrage
13.10.2010	<ul style="list-style-type: none"> Comportamiento de BootUp optimizado 	1.66 auf Anfrage
07.09.2010	<ul style="list-style-type: none"> Problema solucionado: la resolución DNS para el envío de Mail + n° de puerto no funciona. Nuevo: Nuevo tag de W&T: <DN> para la salida del nombre del sistema en un Mail Nuevo: Función de chequeo de alarmas para probar una alarma Nuevo: nuevo OID; los valores de medición pueden ser leídos vía SNMP con separación por puntos Nuevo: parámetro en la línea de comando para la hora de inicio y de parada de la descarga de CSV 	1.65 auf Anfrage
07.05.2010	<ul style="list-style-type: none"> Añadida barra de espera para asegurar los parámetros de fábrica. 	1.62 auf Anfrage
07.04.2010	<ul style="list-style-type: none"> Problema solucionado: interpretación errónea de los cambios de línea en los campos de texto. Problema solucionado: visualización de sensores a pesar de estar ocultos. 	1.61 auf Anfrage
15.01.2010	<ul style="list-style-type: none"> Problema solucionado: señalador erróneo en configuración XML Problema solucionado: error de formato de salida en UTC Offset negativo 	1.60 auf Anfrage

Fecha	Cambios y contenidos de la edición gráfica	Revisión
	<ul style="list-style-type: none"> • Longitud mínima de Ethernet-Frames adaptada • Revisión del comportamiento de reset en el modo DHCP 	
18.12.2009	<ul style="list-style-type: none"> • ¡NUEVO! Escribir alarmas/informe directamente en Twitter™. • ¡NUEVO! Suscripción de RSS-Feed • Corrección de errores de la edición gráfica 	1.59 auf Anfrage
24.11.2009	<ul style="list-style-type: none"> • ¡NUEVO! Escribir alarmas/informe directamente en Twitter™. • Problemas solucionados: la amplitud de paso/ el registro superior a 1 min. han causado problemas en la edición de CSV • varias mejoras de la edición gráfica 	1.58 auf Anfrage
27.08.2009	<ul style="list-style-type: none"> • Problema solucionado: se ha rechazado la entrada de valores hex en SNMP. • Detección de sensores mejorada tras actualización del Firmware • Bloqueo de botones Save, Restore y Logout con indicación de avance • Problema con autenticación de Mail solucionado 	1.57 auf Anfrage
04.06.2009	<ul style="list-style-type: none"> • Problema en la función E-Mail-Report solucionado 	1.56 auf Anfrage
26.05.2009	<ul style="list-style-type: none"> • Problema en comunicación SNMP/UDP solucionado 	1.55 auf Anfrage
13.05.2009	<ul style="list-style-type: none"> • Nuevos tags de usuario: <AA>, <AS>, <AN> (v. manual actual) • Cliente DHCP revisado 	1.54 auf Anfrage
28.01.2009	<ul style="list-style-type: none"> • Autenticación ESMTP revisada • Mejoras en el funcionamiento en conmutador/hub con autenticación Mac Based • Problema de visualización de la presentación gráfica solucionado • Problema de visualización al utilizar el Java-Applet integrado solucionado • Problema con resolución DNS solucionado <p>Por favor utilice a partir de esta versión como mínimo WuTility 3.61 o la versión actual en www.wut.de</p>	1.53 auf Anfrage
11.09.2008	<ul style="list-style-type: none"> • Optimado convertidor A/D Comunicación • Rutina de alarma revisada • FTP Login sin contraseña revisado • Todos Downloads ahora como Attachment • Java-Applet revisado • Indicación de alarma en escritura Java corregida • Mail: "CSV-Data since last report" optimado <p>Por favor utilice a partir de esta versión como mínimo WuTility 3.51 o la versión actual en www.wut.de</p>	1.51 auf Anfrage
28.05.2008	<ul style="list-style-type: none"> • Temperaturas inferiores a los -65 °C no se visualizaban con el viejo Hardware • Comportamiento en error "Sensor Lost" revisado • El nombre del sistema no se sobrescribe en una actualización sino sólo en un Factory Default Reset • Enlace de Internet a www.wut.de contiene ahora la expresión "http://". Éste se complementa automáticamente después de un actualización <p>Por favor utilice a partir de esta versión como mínimo WuTility 3.46 o la versión actual en www.wut.de</p>	1.50 auf Anfrage
22.01.2008	<ul style="list-style-type: none"> • Nuevo diseño de menú • Administración de memoria optimada • Problema en la representación de alarma en la salida de Logger corregido <p>Por favor utilice a partir de esta versión la WuTility 3.46 adjutna o la versión actual en www.wut.de</p> <p>El nuevo diseño se inicializará después de un Factory Default Reset completamente. Las funciones del aparato siguen estando disponibles completamente incluso sin este Reset.</p>	1.48 auf Anfrage
10.10.2007	<ul style="list-style-type: none"> • Actualización de Firmware: Timing mejorado con redes lentas • Correcciones de indicación: Error en menú e indicación gráfica solucionado <p>Por favor utilice a partir de esta versión la WuTility 3.43 adjutna o la versión actual en www.wut.de</p>	1.45 auf Anfrage
28.09.2007	<ul style="list-style-type: none"> • Problema al cambio de viejos aparatos a Firmware DHCP solucionado • Mejoras de la representación gráfica • Nuevos TAGs de tiempo para SNMP añadidos <p>Por favor utilice a partir de esta versión la WuTility 3.43 adjutna o la versión actual en www.wut.de</p>	1.44 auf Anfrage
13.09.2007	<ul style="list-style-type: none"> • DHCP Funcionalidad añadida • nueva función gráfica añadida • Comportamiento UDP mejorado • Configuración permanece después de actualizar Firmware 	1.43 auf Anfrage

Fecha	Cambios y comentarios	Revisión
	<p>• Nuevos W&T Tags para valores de medición en escritura de puntos</p> <ul style="list-style-type: none">• Nuevos W&T Tags para indicación de fecha libremetne seleccionable• W&T Tags también posibles en Asunto de Mail y en nombre de archivo FTP <p>Por favor utilice a partir de esta versión la WuTility 3.42 adjutna o la versión actual en www.wut.de</p>	



Le atendemos personalmente:

Wiesemann & Theis
GmbH
Porschestr. 12
42279 Wuppertal
Tel: +49 202/2680-110 (lu-vi de 8-17
horas)
Fax: +49-202/2680-265
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, salvo errores y modificaciones: como podemos cometer errores, no se debe utilizar nuestros enunciados sin verificarlos. Por favor, notifiquenos todas las erratas y malentendidos que detecte, para que podamos localizarlo y solucionarlo lo antes posible.

[Protección de datos](#)