

Firmware:

Web-Thermograph NTC

Typ 57609

Aktuelle Firmware

Datum	Änderungen und Kommentare	Revision
08.07.2020	<ul style="list-style-type: none"> Verschlüsselte Cloud-Übertragung zur Aufrechterhaltung der Funktion aufgrund erhöhter Sicherheitsstandards (TLS1.2), welche diese Hardware nicht unterstützt, abgeschaltet. 	1.92 ZIP Download

Ältere Firmware

Datum	Änderungen und Kommentare	Revision
07.07.2017	<ul style="list-style-type: none"> Fehler bei Cloud-Zugriff behoben <p>Bitte stellen Sie sicher, dass das Gerät vor dem Update mindestens über die Version 1.60 verfügt!</p>	1.90 auf Anfrage
11.03.2015	<ul style="list-style-type: none"> Fehler bei CSV-Ausgabe (Darstellung von Celsius/Fahrenheit) behoben Problem bei Softwareunterstützung älterer Hardwaregenerationen behoben <p>Bitte stellen Sie sicher, dass das Gerät vor dem Update mindestens über die Version 1.60 verfügt!</p>	1.87 auf Anfrage
29.09.2014	<ul style="list-style-type: none"> Funktionalität zur Messwertübertragung in die W&T Cloud hinzugefügt MIB um aktuelle Konfigurationseinstellungen erweitert <p>Bitte stellen Sie sicher, dass das Gerät vor dem Update mindestens über die Version 1.60 verfügt!</p>	1.86 auf Anfrage
16.04.2014	<ul style="list-style-type: none"> SSL/TLS-Übertragung stabilisiert User-Login abgefragt/wartet auf das Ende der verschlüsselten Übertragung Systemperformance erhöht, Browser Zugriff beschleunigt Fehler-Korrekturen an der grafischen Werteanzeige vorgenommen Verschlüsselter E-Mail-Versand per SSL/TLS Zwei-sprachige Firmware: deutsch/englisch umschaltbar <p>Bitte stellen Sie sicher, dass das Gerät vor dem Update mindestens über die Version 1.60 verfügt!</p>	1.83 auf Anfrage
19.02.2014	<ul style="list-style-type: none"> Blinkcodes für Notzugang/Factory Default Reset überarbeitet Verschlüsselter E-Mail-Versand per SSL/TLS Zwei-sprachige Firmware: deutsch/englisch umschaltbar <p>Die Firmware 1.82 ist ab WuTility v3.82 oder höher in die Geräte einspielbar! Bitte stellen Sie sicher, dass das Gerät vor dem Update mindestens über die Version 1.60 verfügt!</p>	1.82 auf Anfrage
17.02.2014	<ul style="list-style-type: none"> Passwort Eingabe zur Sprachauswahl hinzugefügt Verschlüsselter E-Mail-Versand per SSL/TLS Zwei-sprachige Firmware: deutsch/englisch umschaltbar <p>Die Firmware 1.81 ist ab WuTility v3.82 oder höher in die Geräte einspielbar! Bitte stellen Sie sicher, dass das Gerät vor dem Update mindestens über die Version 1.60 verfügt!</p>	1.81 auf Anfrage
12.02.2014	<ul style="list-style-type: none"> Verschlüsselter E-Mail-Versand per SSL/TLS Zwei-sprachige Firmware: deutsch/englisch umschaltbar Probleme bei der Darstellung von negativen Werten in der grafischen Anzeige behoben. <p>Vor dem Update auf Version 1.80 müssen alle Passwörter aus dem Gerät entfernt werden, damit nach dem Update ein Login möglich ist. Diese können nach dem Update neu vergeben werden. Die Firmware 1.80 ist ab WuTility v3.82 oder höher in die Geräte einspielbar! Bitte stellen Sie sicher, dass das Gerät vor dem Update mindestens über die Version 1.60 verfügt!</p>	1.80 auf Anfrage
03.09.2012	<ul style="list-style-type: none"> Fehler in Java-Applet behoben Probleme bei Gerätestart mit vollem Daten-Logger behoben Problem behoben: Ausgabe von leeren Dateien bei FTP Alarm Multiple DNS-Auflösung bei Mail überarbeitet Fehlerausgabe auf der Diagnose-Seite mit Zeitstempel 	1.77 auf Anfrage

Datum	Änderungen und Kommentare	Revision
	<p>WuTility v3.82 oder höher in die Geräte einspielbar! Bitte stellen Sie sicher, dass das Gerät vor dem Update mindestens über die Version 1.60 verfügt!</p>	
29.02.2012	<ul style="list-style-type: none"> Fehler auf geräteinternem Datenblatt behoben <p>Die Firmware 1.75 ist nur mit WuTility v3.82 oder höher in die Geräte einspielbar! Bitte stellen Sie sicher, dass das Gerät vor dem Update mindestens über die Version 1.60 verfügt!</p>	1.75 auf Anfrage
10.02.2012	<ul style="list-style-type: none"> Probleme mit DHCP Funktionalität behoben Fehler in SNMP MIB korrigiert (nur 57609) <p>Die Firmware 1.72 ist nur mit WuTility v3.82 oder höher in die Geräte einspielbar! Bitte stellen Sie sicher, dass das Gerät vor dem Update mindestens über die Version 1.60 verfügt!</p>	1.73 auf Anfrage
27.06.2011	<ul style="list-style-type: none"> Korrekturen im Testalarm für Timer getriggerte Alarme Mail: Authentifizierung bei ESMTP: größerer Zeilenpuffer Mail: Anmeldung bei langem Servernamen schlug fehl <p>Die Firmware 1.72 ist nur mit WuTility v3.82 oder höher in die Geräte einspielbar! Bitte stellen Sie sicher, dass das Gerät vor dem Update mindestens über die Version 1.60 verfügt!</p>	1.72 auf Anfrage
17.05.2011	<ul style="list-style-type: none"> Korrekturen im Java-Applet Korrekturen in der Zeitsynchronen Ausgabe bei Timer-Trigger <p>Die Firmware 1.71 ist nur mit WuTility v3.82 oder höher in die Geräte einspielbar! Bitte stellen Sie sicher, dass das Gerät vor dem Update mindestens über die Version 1.60 verfügt!</p>	1.71 auf Anfrage
14.04.2011	<ul style="list-style-type: none"> Korrekturen im Geräte BIOS Aktualisierte Script-Dateien für die home-Seite <p>Die Firmware 1.70 ist nur mit WuTility v3.82 oder höher in die Geräte einspielbar! Bitte stellen Sie sicher, dass das Gerät vor dem Update mindestens über die Version 1.60 verfügt!</p>	1.70 auf Anfrage
11.02.2011	<ul style="list-style-type: none"> Möglichkeit der Geräteregistrierung (ab WuTility 3.85) DNS Abfragen jetzt über TCP und UDP <p>Die Firmware 1.69 ist nur mit WuTility v3.82 oder höher in die Geräte einspielbar! Bitte stellen Sie sicher, dass das Gerät vor dem Update mindestens über die Version 1.60 verfügt!</p>	1.69 auf Anfrage
11.01.2011	<ul style="list-style-type: none"> Fehler im Geräte-BIOS behoben Smart.htm Seite zur Anzeige auf Smartphones/Handys Eingänge umschaltbar zwischen °C, °Fahrenheit und Kelvin <p>Die Firmware 1.68 ist nur mit WuTility v3.82 oder höher in die Geräte einspielbar! Bitte stellen Sie sicher, dass das Gerät vor dem Update mindestens über die Version 1.60 verfügt!</p>	1.68 auf Anfrage
13.10.2010	<ul style="list-style-type: none"> BootUp-Verhalten optimiert 	1.66 auf Anfrage
07.09.2010	<ul style="list-style-type: none"> Fehler behoben: DNS-Auflösung für Mail-Versand + Port Nr. funktionierte nicht Neues W&T-Tag: <DN> zur Ausgabe des Systemnamens in einer Mail Check-Alarm-Funktion zum Testen eines Alarms neue OID; Messwerte können per SNMP mit Punkt-Trennung ausgelesen werden Kommandozeilenparameter für Start- und Stopzeit des CSV-Download 	1.65 auf Anfrage
07.05.2010	<ul style="list-style-type: none"> Wartebalken zur Absicherung der Factory Defaults eingefügt 	1.62 auf Anfrage
07.04.2010	<ul style="list-style-type: none"> Problem behoben: Zeilenumbrüche in Textfeldern wurden falsch interpretiert 	1.61 auf Anfrage
15.01.2010	<ul style="list-style-type: none"> Problem behoben: Falscher Bezeichner in XML-Konfiguration Problem behoben: Ausgabeformatfehler bei negativen UTC Offset Fehlerkorrekturen der grafischen Ausgabe Mindestlänge Ethernet-Frames angepasst Überarbeitung des Reset-Verhaltens im DHCP-Modus 	1.60 auf Anfrage
18.12.2009	<ul style="list-style-type: none"> Alarmierung/Report direkt in Twitter™ schreiben RSS-Feed abonnieren Fehlerkorrekturen der grafischen Ausgabe 	1.59 auf Anfrage
24.11.2009	<ul style="list-style-type: none"> Alarmierung/Report direkt in Twitter™ schreiben Behobene Probleme: Schrittweite/Aufzeichnung größer 1 Min. führte bei der CSV-Ausgabe zu Problemen 	1.58 auf Anfrage

Datum	Änderungen und Kommentare	Revision
27.08.2009	<ul style="list-style-type: none"> • Problem behoben: Eingabe von Hex-Werten in SNMP wurde abgewiesen • Sensorerkennung nach Firmware-Update überarbeitet • Verriegelung von Save-, Restore-, Logout-Buttons mit Fortschrittsanzeige • Problem mit Mail-Authentifizierung behoben 	1.57 auf Anfrage
04.06.2009	<ul style="list-style-type: none"> • Problem in der E-Mail-Report-Funktion behoben 	1.56 auf Anfrage
26.05.2009	<ul style="list-style-type: none"> • Problem in SNMP/UDP-Kommunikation behoben 	1.55 auf Anfrage
13.05.2009	<ul style="list-style-type: none"> • Neue Usertags: <AA>, <AS>, <AN> (s. aktuelle Anleitung) • DHCP Client überarbeitet 	1.54 auf Anfrage
28.01.2009	<ul style="list-style-type: none"> • ESMTTP-Authentication überarbeitet • Verbesserungen bei Betrieb an Switches/Hubs mit Mac Based Authentication • Anzeigeproblem der grafischen Darstellung behoben • Anzeigeproblem bei Nutzung des integrierten Java-Applets behoben • Problem mit DNS-Auflösung behoben <p>Hinweis: Bitte nutzen Sie ab dieser Version mindestens WuTility 3.61 oder die aktuelle Version auf www.wut.de</p>	1.53 auf Anfrage
11.09.2008	<ul style="list-style-type: none"> • A/D-Wandler Kommunikation optimiert • Alarm-Routine überarbeitet • FTP Login ohne Passwort überarbeitet • Alle Downloads nun als Attachment • Java-Applet überarbeitet • Alarmanzeige im Javascript korrigiert • Mail: "CSV-Data since last report" optimiert <p>Hinweis: Bitte nutzen Sie ab dieser Version mindestens WuTility 3.51 oder die aktuelle Version auf www.wut.de</p>	1.51 auf Anfrage
28.05.2008	<ul style="list-style-type: none"> • Temperaturen unter -65 Grad wurden mit älterer Hardware nicht angezeigt • Der Systemname wird nicht mehr bei einem Update sondern nur noch bei einem Factory Default Reset überschrieben • Internet - Link zu www.wut.de enthält nun den Ausdruck "http://". Dieser wird nach einem Update automatisch ergänzt <p>Hinweis: Bitte nutzen Sie ab dieser Version mindestens WuTility 3.46 oder die aktuelle Version auf www.wut.de</p>	1.50 auf Anfrage
18.03.2008	<ul style="list-style-type: none"> • Optimiertes Handling beim Neustart des Gerätes bei vollem Speicher und aneinanderhängenden Datensätzen • Integrität des Datenloggers bei Time-Server Ausfall sichergestellt • XML- und CSV-Download beschleunigt • CSV-Download erfolgt bei aktuellen Browsern nicht mehr über EXCEL-Plugin sondern über direkten Datei-Download <p>Hinweis: Bitte nutzen Sie ab dieser Version das beigefügte WuTility 3.46 oder die aktuelle Version auf www.wut.de</p>	1.49 auf Anfrage
22.01.2008	<ul style="list-style-type: none"> • Neues Menü-Design • Speicherverwaltung optimiert • Problem in der Alarmdarstellung in der Loggerausgabe korrigiert <p>Hinweis: Bitte nutzen Sie ab dieser Version das beigefügte WuTility 3.46 oder die aktuelle Version auf www.wut.de Das neue Design wird erst nach einem Factory Default Reset vollständig initialisiert. Die Funktionen des Gerätes sind jedoch auch ohne diesen Reset vollständig verfügbar.</p>	1.48 auf Anfrage
10.10.2007	<ul style="list-style-type: none"> • Firmware Update: Timing bei langsamen Netzwerken verbessert • Anzeigekorrekturen: Fehler in Menü & grafischer Anzeige beseitigt <p>Hinweis: Bitte nutzen Sie ab dieser Version das beigefügte WuTility 3.43 oder die aktuelle Version auf www.wut.de</p>	1.45 auf Anfrage
28.09.2007	<ul style="list-style-type: none"> • Problem bei Umstellung von älteren Geräten auf DHCP-Firmware behoben • Verbesserungen der grafischen Darstellung • Neue Zeit-TAGs für SNMP hinzugefügt <p>Hinweis: Bitte nutzen Sie ab dieser Version das beigefügte WuTility 3.43 oder die aktuelle Version auf www.wut.de</p>	1.44 auf Anfrage
12.09.2007	<ul style="list-style-type: none"> • DHCP Funktionalität hinzugefügt • neue Grafikkfunktion hinzugefügt • UDP Verhalten verbessert • Konfiguration bleibt nach Firmware-Update erhalten • Neue W&T Tags für Messwerte in Punkt-Schreibweise 	1.43 auf Anfrage

Datum	Änderung	Revision
	WuT-Übergang in eine lesbare Datumsanzeige • W&T Tags auch in Mail-Betreff sowie FTP-Filename möglich	
	Hinweis: Bitte nutzen Sie ab dieser Version das beigefügte WuTility 3.42 oder die aktuelle Version auf www.wut.de	



Wir sind gerne persönlich für Sie da:

Wiesemann & Theis
GmbH
Porschestr. 12
42279 Wuppertal
Tel.: 0202/2680-110 (Mo-Fr. 8-17
Uhr)
Fax: 0202/2680-265
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, Irrtum und Änderungen vorbehalten: Da wir Fehler machen können, darf keine unserer Aussagen ungeprüft verwendet werden. Bitte melden Sie uns alle Ihnen bekannt gewordenen Irrtümer oder Missverständnisse, damit wir diese so schnell wie möglich erkennen und beseitigen können.

[Datenschutz](#)