

Firmware:

## Web-IO Analog-In 0..20mA / 0..10V

Typ 57641

### Aktuelle Firmware

Datum	Änderungen und Kommentare	Revision
10.07.2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fehler bei Cloud-Zugriff behoben</li> </ul> <p>Bitte stellen Sie sicher, dass das Gerät vor dem Update mindestens über die Version 1.60 verfügt!</p>	1.90 <a href="#">ZIP Download</a>

### Ältere Firmware

Datum	Änderungen und Kommentare	Revision
24.09.2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>Neu: Funktionalität zur Messwertübertragung in die W&amp;T Cloud hinzugefügt</li> </ul> <p>Bitte stellen Sie sicher, dass das Gerät vor dem Update mindestens über die Version 1.60 verfügt!</p>	1.86 auf Anfrage
16.04.2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>SSL/TLS-Übertragung stabilisiert</li> <li>User-Login abgeleitet/wartet auf das Ende der verschlüsselten Übertragung</li> <li>Systemperformance erhöht, Browser Zugriff beschleunigt</li> <li>Fehler-Korrekturen an der grafischen Werteanzeige vorgenommen</li> <li>Anzeige der Einheit in Port-Einstellungen korrigiert</li> <li>Neu: Verschlüsselter E-Mail-Versand per SSL/TLS</li> <li>Neu: Zwei-sprachige Firmware: deutsch/englisch umschaltbar</li> </ul> <p>Bitte stellen Sie sicher, dass das Gerät vor dem Update mindestens über die Version 1.60 verfügt!</p>	1.83 auf Anfrage
17.02.2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>Passwort Eingabe zur Sprachauswahl hinzugefügt</li> <li>Neu: Verschlüsselter E-Mail-Versand per SSL/TLS</li> <li>Neu: Zwei-sprachige Firmware: deutsch/englisch umschaltbar</li> </ul> <p>Die Firmware 1.80 ist ab WuTility v3.82 oder höher in die Geräte einspielbar! Bitte stellen Sie sicher, dass das Gerät vor dem Update mindestens über die Version 1.60 verfügt!</p>	1.81 auf Anfrage
12.02.2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>Neu: Verschlüsselter E-Mail-Versand per SSL/TLS</li> <li>Neu: Zwei-sprachige Firmware: deutsch/englisch umschaltbar</li> <li>Probleme bei der Darstellung von negativen Werten in der grafischen Anzeige behoben.</li> </ul> <p>Vor dem Update auf Version 1.80 müssen alle Passwörter aus dem Gerät entfernt werden, damit nach dem Update ein Login möglich ist. Diese können nach dem Update neu vergeben werden. Die Firmware 1.80 ist ab WuTility v3.82 oder höher in die Geräte einspielbar! Bitte stellen Sie sicher, dass das Gerät vor dem Update mindestens über die Version 1.60 verfügt!</p>	1.80 auf Anfrage
03.09.2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fehler in Java-Applet behoben</li> <li>Probleme bei Gerätestart mit vollem Daten-Logger behoben</li> <li>Problem behoben: Ausgabe von leeren Dateien bei FTP Alarm</li> <li>Multiple DNS-Auflösung bei Mail überarbeitet</li> <li>Neu: Fehlerausgabe auf der Diagnose-Seite mit Zeitstempel</li> </ul> <p>Die Firmware 1.75 ist nur mit WuTility v3.82 oder höher in die Geräte einspielbar! Bitte stellen Sie sicher, dass das Gerät vor dem Update mindestens über die Version 1.60 verfügt!</p>	1.77 auf Anfrage
29.02.2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fehler auf geräteinternem Datenblatt behoben</li> </ul>	1.75 auf Anfrage
29.06.2011	<ul style="list-style-type: none"> <li>Korrekturen im Testalarm für Timer getriggert Alarme</li> <li>Mail: Authentifizierung bei ESMTP: größerer Zeilenpuffer</li> <li>Mail: Anmeldung bei langem Servernamen schlug fehl</li> </ul>	1.73 auf Anfrage
17.05.2011	<ul style="list-style-type: none"> <li>Korrekturen im Java-Applet</li> <li>Korrekturen in der Zeitsynchronen Ausgabe bei Timer-Trigger</li> <li>Korrektur in der Excel-Ausgabe mit userspezifischen Daten</li> </ul>	1.72 auf Anfrage
11.02.2011	<ul style="list-style-type: none"> <li>Neu: Möglichkeit der Geräteregistrierung (ab WuTility 3.85)</li> <li>DNS Abfragen jetzt über TCP und UDP</li> </ul>	1.69 auf Anfrage



Wir sind gerne persönlich für Sie da:

Wiesemann & Theis  
GmbH  
Porschestr. 12  
42279 Wuppertal  
Tel.: 0202/2680-110 (Mo-Fr. 8-17  
Uhr)  
Fax: 0202/2680-265  
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, Irrtum und Änderungen vorbehalten: Da wir Fehler machen können, darf keine unserer Aussagen ungeprüft verwendet werden. Bitte melden Sie uns alle Ihnen bekannt gewordenen Irrtümer oder Missverständnisse, damit wir diese so schnell wie möglich erkennen und beseitigen können.

[Datenschutz](#)